



การสร้างหนังสือดิจิทัล แบบมืออาชีพ


ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือมือถือได้

ขั้นตอนแรก ใช้โปรแกรม Word + Pdf

1

พิมพ์เนื้อหาและจัดหน้าใน Word




facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

การตั้งค่าหน้ากระดาษที่สำคัญ

ตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ Mirror margins



ตั้งค่า Headers and footers เป็น Different odd and even

facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

แล้วก็ Export เป็นไฟล์ PDF

File > Export > Create PDF/XPS Document > Create PDF/XPS

รับรองไม่แต่ง จัดหน้ายังไว้ออกมาอย่างนั้น



facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT



ขั้นตอนที่สอง ใช้โปรแกรม AI + Pdf

2

ออกแบบหน้าปกให้สวยงาม

ใช้ Illustrator / Photoshop / Canva แล้วถนัดเลข




facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

ทำเสร็จแล้วก็ Save เป็นไฟล์ PDF

คำสั่งอยู่ที่ File > Save As นะ
เลือก Save as type เป็น Adobe PDF



facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

ขั้นตอนที่สาม ใช้โปรแกรม Acrobat Pro



3

รวมไฟล์ PDF ด้วย Acrobat Pro




facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

ใช้คำสั่ง

File > Create > Combine Files into a Single PDF



facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th


TOUCH POINT



ขั้นตอนที่สาม ใช้โปรแกรม Acrobat Pro (ต่อ)

จัดเรียงไฟล์ให้เรียบร้อย

หากเรียบร้อยแล้วก็คลิก Combine ได้เลย




facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

อย่าลืมแทรกหน้าว่างเปล่า

เนื่องจากกระดาษจริง 1 แผ่นมี 2 หน้า ดังนั้นต้องแทรกหน้าว่างเปล่าไว้หลังปกหน้าและก่อนปกหลังเสมอ
เปรียบเทียบว่าจริง ๆ แล้วมันคือกระดาษแผ่นเดียวกันหน้า-หลัง




คำสั่งที่ใช้ Page Thumbnail > Insert Pages > A Blank Page

facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

ปกติชิ้นส่วนใหม่ควรเริ่มหน้าขวา

นอกจากแทรกหน้าว่างเปล่าที่อยู่หลังปกหน้าและก่อนปกหลังแล้ว สมมติว่าหน้าสารบัญมีหน้าเดียว จึงจำเป็นต้องแทรกหน้าว่างเปล่าไว้หลังหน้าสารบัญด้วย เพื่อให้หน้าแรกของเนื้อหาเริ่มต้นที่หน้าขวา



facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

หน้าคืออยู่หน้าขวา / หน้าคู่อยู่หน้าซ้าย

เราควรจัดหน้าให้จบด้วยหน้าคู่ให้ได้ ถ้าจบด้วยหน้าคี่จริงๆ ให้แทรกหน้าว่างเปล่าไว้ เพื่อให้หน้าก่อนปกหลังเป็นหน้าว่างที่สำคัญทั้งไฟล์ PDF ต้องจบลงด้วยหน้าเลขคู่เสมอ
ไม่เช่นนั้นตอนทำหนังสือดิจิทัลมันจะพลิกปิดหนังสือไม่ได้



facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT

ขั้นตอนที่สี่ ใช้โปรแกรมหนังสือดิจิทัล



4

อัปโหลด PDF ไปในโปรแกรม
ทำหนังสือดิจิทัล

จะใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ / ออฟไลน์ก็ได้



ออนไลน์

ออฟไลน์

facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th

TOUCH POINT